

	Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto AULSS 8 BERICA – OSPEDALE S. BORTOLO Via Rodolfi 37, I-36100 Vicenza	
	U.O.C. MICROBIOLOGIA DI VICENZA Dipartimento Strutturale della Diagnostica Direttore: Dr. Mario Rassu	
IOAMB0003 ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA E L'INVIO DELLE FECI PER ESAME PARASSITOLOGICO		

REDATTO DA	VERIFICATO DA	PUBBLICATO DA
Manuela Pegoraro	Rita Grillone	Manuela Pegoraro

Revisione N. 0 del 06/06/2023

I campioni di feci inviati per esame parassitologico (esame coproparassitologico) vanno raccolti nei flaconi forniti dal Laboratorio. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni allegate prima di raccogliere i campioni.

ATTENZIONE



IL CONTENUTO DEI FLACONI E' **ALTAMENTE TOSSICO**.

IL LIQUIDO CONTIENE SODIO ACETATO, ACIDO ACETICO, FORMALINA E TRITON X.

- EVITARE IL CONTATTO CON LA CUTE LE MUCOSE
- EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI
- NON INGERIRE
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DI PERSONE NON CAPACI DI COMPRENDERNE IL PERICOLO

In caso di contatto con la cute: togliere eventuali indumenti e sciacquare abbondantemente con acqua

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico

In caso di inalazione: spostarsi o spostare l'infortunato in ambiente areato

In caso di ingestione: sciacquare la bocca, NON indurre il vomito, se possibile far bere acqua. Rivolgersi al Pronto Soccorso o contattare il Centro Antiveneni Veneto (C.A.V.) al n° 800.011.858

L'esame coproparassitologico completo prevede l'analisi di 3 campioni di feci, raccolti in 3 giorni diversi.

Nella settimana in cui si effettuano i prelievi, il paziente **NON** deve:

- fare uso di lassativi, antidiarroici, antibiotici;
- assumere legumi, frutta secca, frutta e verdure a cuticola resistente (pesche, albicocche, pomodori, pere fragole, fichi, carote e banane).



MODALITA' DI PRELIEVO



1. Evacuare su una superficie asciutta e pulita (piatto di plastica) per non contaminare le feci con urina o acqua del wc
2. Aprire il flacone contenente il liquido di conservazione svitando il tappo con paletta. Raccogliere una quantità di feci pari a un pisello da punti diversi dell'intera evacuazione utilizzando la paletta. Se le feci sono liquide raccogliere un quantitativo pari a un cucchiaino
3. Introdurre la paletta con le feci nel barattolo contenente il liquido di conservazione
4. **AVVITARE BENE IL TAPPO PALETTA** e lasciare in posizione verticale.
5. Conservare i campioni a temperatura ambiente e consegnarli tutti alla fine del periodo di raccolta
6. La consegna va effettuata presso il Centro Prelievi dell'UOC Medicina di Laboratorio, prenotando attraverso l'applicativo Zerocoda (dal sito: www.aulss8.veneto.it)
7. Si ricorda di allegare il modulo MOAMB0003 – INFORMAZIONI CLINICHE ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI, compilato in ogni sua parte.
8. **Si raccomanda di rispettare la quantità indicata. Contenitori troppo pieni non verranno accettati.**

Nel caso si osservi la presenza di vermi, trasferire le forme sospette in un contenitore pulito e consegnarlo entro 2 ore al Laboratorio di Microbiologia